


Lagerbestand (Middleware-Konfiguration)

Bei der Übertragung von Lagerbeständen in die Online-Plattform gibt es verschiedene Einflussfaktoren (Konfiguration, Artikel-Art etc.) die bestimmen, welcher Bestand übertragen wird. Die folgende Beschreibung erläutert die verschiedenen Möglichkeiten.

Es können Bestände von Stammlagern, die in den Parametern von büro+ / ERP-complete konfiguriert sind, übertragen werden.

Übertragen wird prinzipiell die Summe der in der Middleware unter **E-Commerce > Plattform auswählen > Einstellungen > Artikel und Lager > Lagerbestand** ausgewählten Stammlager.



Übertragen wird dabei das Feld **Verfügbare Menge**, welches in jedem Lager-Datensatz verfügbar ist. Minimal ist dieser Wert Null, negative Mengen werden nicht übertragen.

Bei der Berechnung der Summe aus mehreren Lagern werden Menge in Kundenbestellung und reservierte Menge verrechnet.

Beispiel 1

Lager 1	Menge	10
	Menge in Kundenbestellungen	12
	Reservierte Menge	1
Lager 2	Menge	5
	Menge in Kundenbestellungen	0
	Reservierte Menge	0

Berechnung:

Zur Verdeutlichung hier ein Beispiel:

Lager 1	Menge	+10
	Menge in Kundenbestellungen	-12
	Reservierte Menge	-1

Lager 2	Menge	+5
	Menge in Kundenbestellungen	0
	Reservierte Menge	0
Summe (10 - 12 - 1 + 5)		2

Beispiel 2

Wie im Screenshot zu sehen, ist die Menge "6", reservierte Menge "0" und Kundenbestellmenge "1". Die Middleware überträgt die Summe aus allen drei Werten:

"Menge" - "Reservierte Menge" - "Kundenbestellmenge"

Das ist in diesem Fall 5, da nur Lager 1 übertragen wird. Der errechnete Wert ist nicht immer identisch zu der verfügbaren Menge, die in büro+/ERP errechnet wird (gesamte verfügbare Menge). Dies ist immer abhängig davon, welche Lager übertragen werden. Büro+/ERP errechnet in der Artikelübersicht die verfügbare Menge über alle Lager, diese werden aber nicht zwangsläufig via der Middleware übertragen, das hängt von der Konfiguration ab.

Lager-Datensatz ändern

?

—

□

×

Datei

Erfassung

✓

Speichern & schließen

📄

Quick

✗

Verwerfen

📄

Einfügen

✂

Ausschneiden

📄

Kopieren

✕

Löschen

A⁺

A⁺

☰

▼

F

K

U

△

▼

Aktionen

Zwischenablage

Text

Artikelnummer

1

Werkzeugset

...

Lagernummer

1

☒ Stammlager

Bezeichnung

Versandlager

Position / Bestand

Kennzeichen / Gespert / Inventur

Selektionen

Info

Bestandsinfo

Lagerposition & Ort

Position

C13D02

Adressnummer

▼

🔍

...

Straße

Straße Hauptlager

Land

Deutschland

Postleitzahl & Ort

aktuelle Bestände

Menge

6

Letzte Lagerbewegung

18.07.2018 09:54:03

📅

Reservierte Menge

Kundenbestellmenge

1

Menge im Warenkorb

In Lief.-Bestelleingang

In nicht gebuchten Lief.-Bestellungen

Gesperrte Menge

min. & max. Lagerbestand

minimale Lagermenge

4

maximale Lagermenge

8

(für Bestellvorschlag)

Artikel ändern

Tabellentools

Datei Erfassung Lager (Bearbeitung)

Neu Ändern Löschen Weitere Standard Suchen Tabelle

Bearbeiten Vorgaben Suche

Artikelnummer: 1 Referenz: Wertung: 0

Suchbegriff: WERKZEUGSET Barcode:

Art des Artikels: Standardartikel Warengruppen-Nr.:

Bezeichnung	Steuer / Einheit / Kz	Vk-Preise	Lager	Lieferanten	Gebinde	Provision / Gesperrt	eBay	Selektionen	Bild / Memo
Std. Lagernummer	Bezeichnung	Position	Straße	PLZ & Ort	Warenkorb (Lief.)	nicht geb. Liefbest.	Bestelleingang (Lief.)	Kundenbestellungen	Reserviert
1	Versandlager				1	6	5		
2	Ausstellung				1		1		
3	Kühlhaus								
4	Retouren								
5	Warteregal								

☐ Vorgabe für neue Lager: Bei Nullbestand löschen ☐ Lagerbestand mit Verfallsdatum führen

☐ Vorgabe für neue Lager: Lagerbuch führen Haltbarkeit (in Tagen): ☐ Automatisch sperren (Vorgabe)

Achtung: die gesamte verfügbare Menge ist 6, weil im Ausstellungslager 1 verfügbar ist, aber unter Umständen wird nur das Lager 1 übertragen.

Artikel

Datei Start Übergeben/Auswerten Ansicht

Schaubild Neu Ändern Löschen Weitere Lagerzugang Stücklisten Information Preise editieren

Überblick Neu / Bearbeiten Schnellwahl Kommunikation

Kalender Internet Wahlhilfe

Verkauf

Schaubild Abläufe und Strukturen der Bearbeitungsschritte

Stammdaten Überblick, Artikel, Adressen, Kontakte

Überblick Artikel Lager Lagerbuch Adressen

Art des Artikels	Artikelnummer	Suchbegriff	Kurzbezeichnung
(Alle)			

L.Info	Bild	Kennzeichen	Nummer	Verfügbare Menge	Kurzbezeichnung	Lieferant
●			1500520	6	Werkzeugset	70000
●			1500521	12	Steckschlüsselset 40-teilig ...	70000
●			1501100	3	Helm-Set 5M - Power Grip 1...	70000

Übertragung des Lagerbestands für Stücklistenartikel

Bei Artikeln mit der Art des Artikels "Artikel mit Stückliste (Leistung)" oder "Stücklistenvariante" erfolgt die Berechnung des zu übertragenden Lagerbestands nicht an Hand der in der Middleware ausgewählten Lager, sondern dort wird immer der von der Warenwirtschaft für den gesamten Artikel (nicht für das Lager) berechnete "Verfügbare Stücklistenmenge" (Feld "SLiVerfMge") verwendet.

Beispiel zu übertragender Lagermengen

Im folgenden Beispiel ist erkennbar, dass für die Artikel S1, S2, S3, S4, S6, T1 und T3 Lagerbestände übertragen werden, für die Artikel S5 und T2 nicht, da diese entweder selbst nicht lagerfähig sind oder eine Stückliste aus nicht lagerfähigen Artikeln sind.

L.-Info [BstInfoMng]	SL.-Info [SLiBstInfoMng]	Nummer [ArtNr]	Kurzbezeichnung [KuBez1]	Lager [Lag.Bez]	Bestand [Lag.Mge]	Verfügbare Stücklistenmeng	Lagerfähig	Stücklistenpositionen sind lagerfähig
	●	S1	Stückliste (T1)			10	Nein	Ja
○	●	S2	Stückliste (T1)	Hauptlager		10	Ja	Ja
○	●	S3	Stückliste (T1 + T2)	Hauptlager		10	Ja	Ja
	●	S4	Stückliste (T1 + T2)			10	Nein	Ja
		S5	Stückliste (T2)				Nein	Nein
	●	S6	Stückliste (2xT1 + T2 + T3)			5	Nein	Ja
●		T1	Teil 1	Hauptlager	10		Ja	
		T2	Teil 2				Nein	
●		T3	Teil 3	Hauptlager	100		Ja	

Zusatzoptionen

Zusätzlich zu den Lagern können hier noch 2 weitere Funktionen aktiviert werden.

Verbindung

Artikel und Lager

Adressen

Vorgänge

Sonstige

SYNCHRONISATIONS-EINSTELLUNGEN

ABHÄNGIGKEITEN

ARTIKELBESCHREIBUNG

LAGERBESTAND

Wählen Sie die Stammlager aus, deren Lagerbestand als Summe für einen Artikel in den Online-Shop übertragen werden soll.

Lagernummer

Bezeichnung

☒ 1
☒ 2
☒ 3

Hauptlager
Nebenlager 1
Nebenlager 2

☒ Beim Übertragen eines Artikels immer Lagerbestand mit übertragen
☒ Lagerbestände für Artikelvarianten übertragen

1. Beim Übertragen eines Artikels immer Lagerbestand mit übertragen
Hiermit wird bei der Artikel-Synchronisation innerhalb der Artikel-Informationen auch der Lagerbestand mit übergeben. Dies ist nicht gleichzusetzen mit einer Lagerbestands-Synchronisation, da hier die Lager-Informationen spezifisch übergeben werden.
2. Lagerbestände für Artikelvarianten übertragen
Mit dieser Option wird der Lagerbestand spezifisch für die einzelnen Varianten übergeben. Andernfalls wird dies über den Hauptartikel geführt. Dies hat in der Regel keine Bewandnis für die meisten Shop-Systeme und kann deshalb aktiviert sein.