

# Servername in der Konfiguration manuell eintragen

Ist das Netzwerk nicht richtig konfiguriert, muss ggf. der FQDN in der Serverkonfiguration (aufrufbar über die Windows-Suche „Server konfigurieren“) manuell hinterlegt werden. Die Serverkonfiguration kann auch durch Ausführen der Anwendung "BpConfig.exe" aufgerufen werden, die im Installationsordner "...microtech\Daten\..." zu finden ist.

| << microtech > <b>Daten</b> <span>▼</span> <span>↺</span> |                     |                  | 🔍 "Daten" durchsuchen |  |  |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|--|--|
| Name                                                      |                     | Änderungsdatum   | Typ                   |  |  |
| 📁                                                         | Update              | 10.02.2021 16:41 | Dateiordner           |  |  |
| 📁                                                         | Vorgaben            | 10.02.2021 16:40 | Dateiordner           |  |  |
| 📄                                                         | \$Alias.nxc         | 10.02.2021 16:52 | NXC-Datei             |  |  |
| 📄                                                         | Banken.MBD          | 05.02.2021 11:39 | MBD-Datei             |  |  |
| 🔧                                                         | <b>BpConfig.exe</b> | 05.02.2021 11:39 | Anwendung             |  |  |
| 🔧                                                         | BpServer.exe        | 05.02.2021 11:34 | Anwendung             |  |  |
| 📄                                                         | BpServer.ini        | 10.02.2021 16:41 | Konfigurationsein...  |  |  |

Durch einen Doppelklick auf diese Datei wird die microtech Serverkonfiguration aufgerufen.

microtech Serverkonfiguration

Servername/Cache/Protokolle TCP Benutzer Exchange

Servername  
MdServer [Statistik einblenden...](#)

Serverhost (optional; wird automatisch ermittelt)  
microtech-software.meinefirma.local [Verbindungsinformationen für den Client...](#)

Cache  
-1 MB (-1 = Systemabhängig) [Mehr...](#)

Protokolle  
☒ TCP / IP

Server Status OK Abbruch

Der Serverhost-Name kann mittels Klick auf den Link: „Verbindungsinformationen für den Client...“ in die Zwischenablage kopiert werden. Es öffnet sich folgende Meldung:

microtech Serverkonfiguration



Verbindungsinformationen für den Client

Um sich auf dem Client mit diesem Server zu verbinden, können Sie in der Serveranbindung unter "Daten-Server hinzufügen" den Hostnamen "microtech-software.meinefirma.local" eintragen. Das ist nur dann notwendig, wenn die automatische Suche keinen Datenserver findet.

Soll der Hostname in die Zwischenablage kopiert werden?

Ja

Nein