


Parameter: Logistik - Arbeitsplätze (Integrierte Logistik-/Versandlösung)

Parameter - Logistik - Arbeitsplätze

In diesen Parametern werden **individuelle Einstellungen für den jeweiligen Arbeitsplatz** (z. B. Arbeitsplatz 1, Arbeitsplatz 2, etc.) **vergeben**.



Inhalt:

- Parameter - Logistik - Arbeitsplätze
 - Kopf der Maske
 - Register: BELEG-AUSWAHL
 - Bereich: Zulässige Quell-Vorgangsarten
 - Register: Einstellungen
 - Bedienfunktionen
 - Waage
 - Vorgabe, was bei Abschluss geschehen soll
 - Layout für Alternativ-Versandbeleg
 - Register: Ansicht
 - Im Register "Logistik-Arbeitsplatz"
 - Tabellenansicht
 - Register: Info

Kopf der Maske

Nummer: Wird fortlaufend vergeben

Kurzbezeichnung: Vergeben Sie einen kurzen prägnanten Namen zu diesem Arbeitsplatz

Bezeichnung: Vergeben Sie einen kurzen prägnanten Namen zu diesem Arbeitsplatz

Berechtigungsgruppe: Über das Auswahlfeld steuern Sie, wer an diesem Arbeitsplatz aktiv sein darf

Kennzeichen "BENUTZT": Über dieses steuern Sie, welche Arbeitsplätze aktiv bzw. nicht aktiv sind

Register: BELEG-AUSWAHL

Bereich: Zulässige Quell-Vorgangsarten

Über dieses Register bestimmen Sie mittels aktiviertem Kennzeichen, **welche Quell-Vorgangsarten (Belegarten) über den Arbeitsplatz bearbeitet werden dürfen**. An diesem Arbeitsplatz stehen nur die in den Parametern ausgewählten Quell-Vorgangsarten zur Verfügung.

Logistik-Arbeitsplatz ändern

Erfassung Hilfe

Speichern & schließen Verwerfen

Alle Auswählen Auswahl umkehren Eigenschaften Einfügen

Text

Nummer 10

Kurzbezeichnung TestPack (für interne Zuordnung und Verwaltung)

Bezeichnung Packplatz (zum Testen) ☒ Benutzt

Berechtigungsgruppe (Nicht zugeordnet)

Beleg-Auswahl **Einstellungen** Ansicht Info

Einstellungen für Bearbeitung

Bedienfunktionen

- ☐ Chargennummern-Positionssuche
- ☒ Unterstützung für schnelle Scanner: Ergebnis am Stück übergeben (Scan-Timeout 75 ms)
- ☒ Drag & Drop Unterstützung
 - ☒ Gesamte Menge übernehmen
 - ☒ Drag & Drop auf Tabelle Zielvorgang übernimmt alle offenen Positionen
- ☒ Alle Druck- & E-Mail Ausgaben auf Bildschirm (zum Präsentieren bzw. Testen)

Waage

- ☒ Manuell wiegen
- ☐ Automatisch wiegen bei Abschluss
- ☒ Hinweis-Meldung vor dem Wiegen

Bei Abschluss

Zielvorgang

- ☐ Bei Versandbeleg-Ausgabe im Problemfall Alternativbeleg ausgeben

Quellvorgang

- ☒ In Archiv Vorgänge verschieben

Bedienfunktionen

- Chargennummern-Positionssuche
- Unterstützung für schnelle Scanner (Scan-Ergebnis am Stück übergeben)**  : Für extrem schnelle Scanner existiert eine optimierte

Routine, die über dieses Kennzeichen aktiviert werden kann. Somit ist gewährleistet, dass sehr schnell erfasste Zeichen auch korrekt in das Eingabefeld übermittelt werden. Mit dem Kennzeichen erreichen Sie u. a. beim Modell "INATECK BCST-60 1D" eine optimierte Routine des Scanvorgangs. Neben dem Kennzeichen lässt sich der Scan-Timeout konfigurieren. Rufen Sie hierzu über die Schaltfläche EIGENSCHAFTEN (bzw. Doppel-klick auf den Eintrag) das Eingabefenster auf und legen Sie die Zeit für den Scan-Timeout in Millisekunden fest. Dabei sind 75 Millisekunden die Vorgabe. Bei langsameren Verbindungen sollte die Zeit in 25 ms Schritten erhöht und dann erneut getestet werden, z. B. 100 ms, 125 ms, 150 ms, etc..

Einstellungen für Bearbeitung

Bedienfunktionen

- ☐ Chargennummern-Positionssuche
- ☒ Unterstützung für schnelle Scanner: Ergebnis am Stück übergeben (Scan-Timeout 75 ms)

Scan-Timeout (in ms)

Zeit (in ms) 75

Speichern & schließen Verwerfen

**Info:**

Für normal schnelle Scanner ist die bisherige Routine ausreichend und entsprechend sollte das Kennzeichen für diese Geräteklasse deaktiviert bleiben.

- **Drag & Drop Unterstützung:** Mit aktiviertem Kennzeichen lassen sich die Positionen mit dem Mauszeiger in die Mitte ziehen und ablegen (und nicht nur per Scan oder Eingabe)
- **Gesamte Menge übernehmen:** In Zusammenhang mit dem "Drag & Drop wird bei aktiviertem Kennzeichen nicht jede Position einzeln angefasst, sondern die gesamte Menge kann über das ziehen in die Mitte des Arbeitsplatzes übernommen werden
 - **Drag & Drop auf Tabelle Zielvorgang übernimmt alle offenen Positionen:** Auf diese Arbeitsweise lassen sich **in einem Schritt alle Positionen** mittels "Drag & Drop" in die Zielvorgangs-Tabelle **übernehmen**
- **Alle Druck- & E-Mail-Ausgaben auf Bildschirm (zum Präsentieren bzw. Testen):** Aktivieren Sie dieses Kennzeichen, um Drucke und zu versendende E-Mails - zu Testzwecken - auch am Bildschirm angezeigt zu bekommen

Waage

- **Manuell wiegen:** Das Wiegen der Ware wird vom Nutzer selbst initiiert
- **Automatisch wiegen bei Abschluss:** Beim Bearbeiten des Vorgangs erfolgt das Wiegen automatisch zum Abschluss
- **Hinweis-Meldung vor dem Wiegen:** Vor dem Wiegen wird ein expliziter Hinweis mit dem Gewicht angezeigt
- (Weitere Informationen im Hilfe-Artikel: [Logistik: Waagenanbindung](#))

Vorgabe, was bei Abschluss geschehen soll

Die folgenden Optionen können gleichzeitig oder getrennt über Kennzeichen aktiviert / deaktiviert werden:

Zielvorgang

- Bei Versandbeleg-Ausgabe im Problemfall Alternativbeleg ausgeben (bei Abschluss): Hierzu kann auch ein Alternativ-Versandbeleg-Layout angegeben werden (siehe unten)

Quellvorgang

- In Archiv Vorgänge verschieben (bei Abschluss)

Layout für Alternativ-Versandbeleg

Bezeichnung: Über die drei Punkte "..." lässt sich ein Layout wählen, dass dann genutzt wird, wenn die normale Versandbeleg-Ausgabe nicht genutzt werden kann

Register: Ansicht

Über diese Einstellungen **individualisieren** Sie die **Ansicht des ausgewählten Arbeitsplatzes**.

Die Ansicht der Arbeitsplatzes ist **standardmäßig auf das Wesentliche reduziert**, kann bei Bedarf aber individualisiert werden.

**Info:**

Zum Aufbau der Hauptmaske siehe auch: [Grundsätzlicher Aufbau des Programms](#).

Im Register "Logistik-Arbeitsplatz"

- **Register im geöffneten Logistik-Arbeitsplatz anzeigen:** Die Register sind per Standard für den Arbeitsplatz ausgeblendet, können aber über dieses Kennzeichen eingeblendet werden
- **Bereichsleiste anzeigen:** Die Bereichsleiste auf der linken Seite (Schaubild, Stammdaten, Vorgänge, etc.) ist standardmäßig bei Verwendung des Arbeitsplatzes ausgeblendet, kann aber über das Kennzeichen eingeblendet werden
- **Aufgabenleiste anzeigen:** Ist standardmäßig für Arbeitsplatz ausgeblendet, kann aber eingeblendet werden
- **Statusleiste anzeigen:** Ist standardmäßig für Arbeitsplatz ausgeblendet, kann aber eingeblendet werden
- **Details "Positionen" anzeigen (anstelle von Bild der Position):** Statt des Artikel-Bildes wird nun die Detailliste eingeblendet mit Einträgen wie z. B.: Art, Artikel, Bezeichnung, Menge, Einheit, etc.
- **Tabellenansicht-Auswahl anzeigen:** Mit dieser Option werden die Schaltflächen zur Gestaltung der Tabellenansicht eingeblendet

Logistik-Arbeitsplatz ändern

Erfassung Hilfe

Speichern & schließen Verwerfen

Aktionen Auswahl Zwischenablage Einfügen

Text

Nummer 1

Kurzbezeichnung AP1 (für interne Zuordnung und Verwaltung)

Bezeichnung Arbeitsplatz 1 ☒ Benutzt

Berechtigungsgruppe (Nicht zugeordnet)

Beleg-Auswahl Einstellungen **Ansicht** Info

Ansicht

Im Register "Logistik-Arbeitsplatz"

☐ Register im geöffneten Logistik-Arbeitsplatz anzeigen

☐ Bereichsleiste anzeigen

☐ Aufgabenleiste anzeigen

☐ Statusleiste anzeigen

☐ Details "Position" anzeigen (anstelle von Bild der Position)

☒ Tabellenansichten-Auswahl anzeigen

Tabellenansicht

Positionen des Quellvorgang (Standard)

Zielvorgang (Standard)

Positionen des Zielvorgangs (Standard)

Computer-Name des PC, auf dem der Arbeitsplatz verfügbar ist

Computer-Name

Tabellenansicht

Die Tabellenansichten für den Arbeitsplatz können an dieser Stelle bearbeitet werden.

Über die Schaltfläche mit den drei Punkten "..." öffnet sich das Fenster: "Tabellenansichten für Vorgangspositionen bearbeiten" (zum Thema siehe auch: [Gestalten der Tabellenansichten](#)). Über die Schaltfläche mit dem Pfeil nach unten legen Sie anschließend die Tabellenansicht fest, die als Standard gewählt ist.

Folgende Tabellenansichten werden an dieser Stelle zum Bearbeiten angeboten:

- Positionen des Quellvorgangs
- Zielvorgang
- Positionen des Zielvorgangs

Register: Info

- **Informationsfeld:** An dieser Stelle kann ein Kurz-Info zum jeweiligen Arbeitsplatz eingetragen werden
- **Datensatzinformationen:** Enthalten Informationen zu Erstellung, Änderung und Benutzername, der die Änderungen vorgenommen hat.

Logistik-Arbeitsplatz neu erfassen

Erfassung Hilfe

Quick (Neu) Alle Auswählen Ausschneiden Arial 8 A⁺ A⁻

Speichern & schließen Verwerfen Auswahl umkehren Einfügen Löschen F K U A

Aktionen Auswahl Zwischenablage Text

Nummer

Kurzbezeichnung (für interne Zuordnung und Verwaltung)

Bezeichnung ☒ Benutzt

Berechtigungsgruppe

Beleg-Auswahl Einstellungen Ansicht **Info**

Information

Dieser Arbeitsplatz ist für den Keller in Gebäude 2 eingerichtet.

Datensatzinformationen

Erstellungsdatum	21.12.2020 09:17:59	Benutzer bei Erstellung	Super
Änderungsdatum	21.12.2020 09:17:59	Benutzer bei Änderung	Super



Info:

Die globalen Einstellungen zu den Logistik-Arbeitsplätzen finden Sie im Artikel: [Buchungsparameter \(Integrierte Logistik-/Versandlösung\)](#) im Abschnitt: 3. Buchungsparameter - Register: "Logistik-Arbeitsplatz".