



# Daten Server Anbindung (Serverkonfiguration)

Mit dieser Schaltfläche im Einrichtungsassistenten öffnen Sie einen weiteren Konfigurationsdialog:



Auf Ihrem Bildschirm erscheint die nachfolgend dargestellte, durch Register unterteilte Maske:

microtech Programmeinrichtung



Hier wählen Sie aus, über welche Protokolle der Server angesprochen werden soll. Standardmäßig sind alle Protokolle aktiv. Es wird ausschließlich das TCP/IP Protokolle von Microsoft unterstützt.

Auf dem 2. Register "Sockets und Ports" hinterlegen Sie den TCP-Port für das TCP/IP Protokoll. Diese Angaben am Client-System (Arbeitsplatz im Netzwerk) müssen immer den Einstellungen des Servers entsprechen.

Daten-Server Anbindung einstellen

Anbindung **Sockets und Ports** Kommunikation

**TCP / IP Anbindung (Ports)**

TCP Port  (Vorgabe: 16323)

Hilfe

Das 3. Register: "Kommunikation" enthält Zeitüberschreitungsvorgaben.

Daten-Server Anbindung einstellen

Anbindung Sockets und Ports **Kommunikation**

**Zeitvorgaben**

Serververbindung  (Vorgabe: 5000 ms)

Min. Timeout  (Vorgabe: 2000 ms)

Max. Timeout  (Vorgabe: 60000 ms)

Hilfe

- **Serververbindung:** Maximale Zeit bis der Server auf einen Verbindungsversuch geantwortet haben muss.
- **Min. Timeout:** Maximale Zeit, die der Server versucht auf einen gesperrten Datensatz zuzugreifen.
- **Max. Timeout:** Maximale Zeit, die der Client auf eine Antwort vom Server wartet. Falls diese Zeit überschritten wird, beendet der Client die Serververbindung.


**Beachten Sie:**

Bei sehr langsamen Netzwerkverbindungen kann es notwendig sein, diese Vorgaben zu erhöhen.


Das "Min. Timeout" sollte niemals größer sein als die Hälfte des Wertes von "Max. Timeout".

**Info:**

Die Serverkonfiguration lässt sich auch nach der Installation wieder aufrufen. Den Anmeldebildschirm von microtech büro+ erreichen Sie im Programm über: DATEI - ÖFFNEN.



Am Anmeldebildschirm für "Firma / Mandant / Filiale öffnen" erreichen Sie über die **Schaltfläche: PLUS - SERVERANBINDUNG** das entsprechende Konfigurationsfenster.



Im Fenster: "Serveranbindung" wählen Sie für Ihren Server die **Schaltfläche: DATEN-SERVER-ANBINDUNG** und an dieser Stelle das **Register: SOCKET UND PORTS**. In diesem Register sehen Sie den zugehörigen Port, in der Standard-Vorgabe ist dies **Port 16323**.

**Information**



Sollte diese Liste leer sein, so prüfen Sie ob der Daten-Server gestartet wurde und lassen Sie danach nochmals nach dem Daten-Server suchen.

Über DATEN-SERVER ANBINDUNG können Sie erweiterte Einstellungen zur Serveranbindung vornehmen.

MdServer auf localhost (TCP / IP)

Daten-Server suchen

Daten-Server Anbindung

Daten-Server hinzufügen

Wartungsassistent

OK

Abbrechen

Daten-Server Anbindung einstellen

Anbindung **Sockets und Ports** Kommunikation

TCP / IP Anbindung (Ports)

TCP Port  (Vorgabe: 16323)

Hilfe

OK

Abbrechen