

DATEV-Prüfung

Um die Daten in büro+ einer DATEV-Prüfung zu unterziehen, rufen Sie über Registerkarte: DATEI - SCHNITTSTELLEN - Schaltfläche: SCHNITTSTELLEN - DATEV-PRÜFUNG oder den DATEV-Export-Assistenten in gewohnter Art und Weise auf.

Im **DATEV-Export-Assistenten** können Sie entweder ein bereits angelegtes Schema für einen Prüflauf auswählen oder das Schema: "(Standard)" verwenden.

Wenn Sie das Schema "(Standard)" verwenden, können Sie im Fenster "Wählen Sie ein Modul für den Daten-Export aus" die **Option: "Reiner Prüflauf, kein Export"** wählen.

Es werden alle für den Export zur Verfügung stehenden Einstellungsmöglichkeiten auch für den Prüflauf angeboten.

Mit diesem Prüflauf können Sie Ihre Datenbestände vor der Ausgabe auf folgende Datenprobleme prüfen lassen:

- MUSS Felder (Felder, die gefüllt sein müssen)
- Feldlängenprüfung (Überschreitung der Vorgabelänge durch das DATEV-Format)

Folgende Daten werden für die Debitoren- / Kreditorenstammdaten geprüft:

- Buchungskontonummer
- Anschrift-Name2
- Anschrift-Name3
- Anschrift-Straße
- Anschrift -Postleitzahl
- Anschrift-Ort
- Bankverbindung-Kontonummer
- Bankverbindung-Bankleitzahl
- EU-Umsatzsteueridentnummer

Folgende Daten werden für die Kontenbeschriftungen geprüft:





- Kontonummer
- Kontobezeichnung


Folgende Daten werden für die Personalstammdaten (Lohn) geprüft:


- Mitarbeiternummer
- Sozialversicherungsnummer des Arbeitnehmers
- Europäische Versicherungsnummer (Versicherungsnummer eines EU Landes)
- Anschrift-Titel
- Anschrift-Nachname
- Anschrift-Vorname
- Anschrift-Postleitzahl
- Anschrift-Ort
- Anschrift-Straße
- Nationalitätskennzeichen
- Tätigkeit (Berufsbezeichnung)
- Zuständiges Finanzamt


Wird über Registerkarte: DATEI - SCHNITTSTELLEN - Schaltfläche: SCHNITTSTELLEN die DATEV Prüfung ausgewählt, öffnet sich ein Fenster, in welchem Sie das Schema für die DATEV Prüfung auswählen.


Wählen Sie ein Schema:


 (Standard)	 Standard-Prüflauf Auftragsverwaltun...	 Standard-Prüflauf FiBu-Modul
 Standard-Prüflauf Lohn-Modul		


 **Umbe-**
nennen


 **Löschen**

 als **Standard**

 **Eigen-**
schaften

 **Zurück**

 **Weiter** ▼




 **Abbrechen**

In der abschließenden Zusammenfassung werden Ihnen noch einmal die Daten, welche für den DATEV Export geprüft werden, angezeigt.

Zusammenfassung:

Es werden folgende DATEV-Sätze geprüft:

- **Modul**
Finanzbuchhaltung
- **Satzart(en)**
Buchungsstapel
- **Belegnummer 2**
wird nicht eingetragen
- **Datenträger-Nummer**
001
- **Abrechnungs-Nummer**
006917
- **Ausgewählter Zeitraum**
1 - 12.2016
- **Speicherpfad**
C:\Users\ischumergruber\Desktop\DATEV
- **Nur Prüflauf**



Hier starten Sie über die Schaltfläche: FERTIGSTELLEN den Prüflauf. Werden nicht kompatible Daten gefunden, bekommen Sie diese im Anschluss in einem Protokoll angezeigt.