Positions-Abschlusstexte (Parameter)


Sie können in den Parametern Texte vorgeben, die in der Vorgangsposition ausgewählt werden können (Schaltfläche: PARAMETER - VORGÄNGE - POSITIONS-ABSCHLUSSTEXTE).



Ein Abschlusstext könnte beim Angebot z.B. "liefern und montieren" sein. Wird nun ein Vorgang in eine Rechnung gewandelt und ausgeführte Leistungen werden fakturiert, soll bei den ausgeführten Leistungen nicht mehr "liefern und montieren" stehen, sondern die Positionen sollen automatisch mit "geliefert und montiert" abgeschlossen werden.

So nehmen Sie die Vorgabe der Abschlusstexte in den Parametern vor

Sie können neue Vorgaben erstellen oder bestehende ändern.



Die Nummer dient der eindeutigen Identifizierung des im Vorgang gewählten Abschlusstextes. Vergeben Sie auch eine Bezeichnung.

Die Bezeichner sind unterteilt in die Felder für

- "Für Material und Lohn"
- "Nur Material"
- "Nur Lohn"

Welcher Bezeichner verwendet wird, ist abhängig davon, welche Preiszuordnungsgruppe in den Stammdaten des Artikels gewählt wurde.

Das heißt, wenn Sie in dem oben gezeigten Beispiel einen Artikel in der Vorgangsposition erfassen, dessen Preiszuordnungsgruppe in den Stammdaten 100 % Material entspricht, so wird der Bezeichner für "Nur Material" herangezogen; entsprechend wird der Bezeichner für 100 % Lohn verwendet, wenn die Preiszuordnungsgruppe 100 % Lohn entspricht bzw. "Für Material und Lohn" wird verwendet, wenn die Preiszuordnungsgruppe z.B. eingestellt ist auf "Aus Kalkulation" und sowohl Material als auch Lohnanteil enthalten sind.

Handelt es sich um einen Artikel ohne Material- oder Lohnanteil (z.B. mit der Preiszuordnung für Fremdleistung bzw. Sonstige), so wird der Bezeichner für "Nur Material" verwendet.

Wandeln Sie den Vorgang, so wird falls zutreffend im neuen Vorgang einer der Bezeichner für Belege mit Lagerbuchung bzw. mit Umsatzbuchung herangezogen. Ist in den Buchungsparametern dieser Vorgangsart sowohl Lagerbuchung als auch Umsatzbuchung ausgewählt, so werden die Bezeichner für die Umsatzbuchung angewendet; ist keiner dieser Buchungsparameter aktiviert, so werden die allgemeinen Bezeichner verwendet.