

Shopware-Verbindung in der Middleware

Bei der Erstanlage der Plattform gelangt man durch das Speichern automatisch zur "Erweiterten Konfiguration". Die Middleware kann jederzeit über die Schaltfläche: ERWEITERTE KONFIGURATION aufgerufen werden, welche über den Bereich E-COMMERCE – STAMMDATEN – PLATTFORMEN - Schaltfläche: WEITERE oder die Schnellwahl (in diesem Bereich) erreichbar ist.

Schritt 01: FTP Verbindung für Datenupload konfigurieren

Neben dem Eintragen der Server URL, dem Benutzernamen und dem Passwort des FTP-Servers, wird hier das Verzeichnis über die Schaltfläche: AUSGEWÄHLTES VERZEICHNIS festgelegt.

- Verbindung FTP oder SFTP
- Server URL (Pfadangabe mit http:// hinterlegen!)
- Benutzername und Passwort
- Verzeichnis
- Port

The screenshot shows a web form titled "SCHRIITT 01: FTP VERBINDUNG FÜR DATENUPLOAD KONFIGURIEREN". It contains the following fields and controls:

- Verbindung:** A dropdown menu set to "FTP".
- Passives FTP verwenden:** A checked checkbox.
- mit Verschlüsselung:** An unchecked checkbox.
- Server URL:** A text input field containing "localhost".
- Port:** A text input field containing "21".
- Benutzername:** A text input field containing "e-commerce".
- Passwort:** A password input field with five dots.
- Buttons:** "FTP VERBINDUNG TESTEN", "AUTOMATISCH VERFÜGBARE ONLINE-SHOPS SUCHEN", and "AUSGEWÄHLTES VERZEICHNIS".
- Text:** "Wählen Sie das Hauptverzeichnis für den Online-Shop".
- Verzeichnis:** A text input field containing "/Shopware".

Schritt 02: Shopware Verbindung

- Online-Shop Adresse
- Benutzername und Kennwort

The screenshot shows a web form titled "SCHRIITT 02: IHRE SHOPWARE-SHOP VERBINDUNG". It contains the following fields and controls:

- Online-Shop Adresse:** A text input field containing "http://localhost/shopware".
- Benutzername:** A text input field.
- Kennwort:** A password input field with five dots.
- Buttons:** "VERBINDUNG TESTEN" and a green checkmark icon.

Abschließend ist die Verbindung zu prüfen. Dies erfolgt mit der Schaltfläche: VERBINDUNG TESTEN.

Die Shopware-Plattform kann nun mit der Schaltfläche: SPEICHERN angelegt werden.

Schritt 03: Übernahme von Plattform-Daten

- Nach erfolgreichem Speichern der Plattform in der Middleware muss über die Schaltfläche "Daten aus Plattform importieren" ein Initialimport gestartet werden.
- in die die entsprechende Plattform in büro+ werden dann folgende Inhalte heruntergeladen (wenn vorhanden):
 - Kategorien
 - Einstell-Optionen
 - Eigenschaften

SHOPWARE-SHOP

Verbindung Vorgänge

PLATTFORM-TYP

Titel Shopware-Shop

Plattform-Typ Shopware  | FTP  | Plattform-Typ

Plattform Shopware-Shop

SCHRITT 01: FTP VERBINDUNG FÜR DATENUPLOAD KONFIGURIEREN

SCHRITT 02: IHRE SHOPWARE-SHOP VERBINDUNG

SCHRITT 03: ÜBERNAHME DATEN AUS PLATTFORM

 DATEN AUS PLATTFORM IMPORTIEREN





In der Middleware im Register "Überwachung und Steuerung" ist darauf zu achten, dass der Zeitplan "Artikel-ID's zurückschreiben" gestartet ist. Ist dies nicht der Fall kann über die Schaltfläche "Starten" der Zeitplan gestartet werden.

MICROTECH
KAUFMANNSCHE SOFTWARE

E-Commerce | **Überwachung Und Steuerung** | Protokolle | Einstellungen

PLATTFORMEN	ADDRESSEN UND VORGÄNGE	VORGANGSSTATUS	ARTIKEL	CROSS SELLING ARTIKEL	LAGERBESTÄNDE	FTPJOBS
Shop → ERP	Pausiert	Pausiert	Pausiert	Pausiert	Pausiert	
Amazon	Pausiert	Pausiert	0	0	0	0
eBay	Pausiert	Pausiert	0	0	0	0
Shopware-Shop	Pausiert	Pausiert	0	0	0	0

Zeitpläne

Artikel-ID's zurückschreiben
(30 secs)
Restlaufzeit
00:00 bis 23:59
automatisch gestoppt
STARTEN

Automatische Synchronisation
(15 mins)
Restlaufzeit
00:00 bis 23:59
eine Minute
ANHALTEN

Alle Einträge markieren Auswahl aller Elemente aufheben **MANUELLE SYNCHRONISATION** **STARTEN** **ANHALTEN**

Ebenfalls sollte das Modul (Modul= eingerichtete Plattform in der Middleware) gestartet sein, damit eine Synchronisation von Daten und Inhalten erfolgen kann. Um diese zu starten, ist das Kennzeichen auf der rechten Seite (1) zu setzen und rechts unten auf die Schaltfläche "Starten" (2) zu klicken.

MICROTECH
KAUFMANNSCHE SOFTWARE

E-Commerce | **Überwachung Und Steuerung** | Protokolle | Einstellungen

PLATTFORMEN	ADDRESSEN UND VORGÄNGE	VORGANGSSTATUS	ARTIKEL	CROSS SELLING ARTIKEL	LAGERBESTÄNDE	FTPJOBS
Shop → ERP	Pausiert	Pausiert	Pausiert	Pausiert	Pausiert	
Amazon	0	Pausiert	0	0	0	0
eBay	0	Pausiert	0	0	0	0
Shopware-Shop	0	Pausiert	0	0	0	0

Zeitpläne

Artikel-ID's zurückschreiben
(30 secs)
Restlaufzeit
00:00 bis 23:59
ein paar Sekunden
ANHALTEN

Automatische Synchronisation
(15 mins)
Restlaufzeit
00:00 bis 23:59
4 Minuten
ANHALTEN

Alle Einträge markieren Auswahl aller Elemente aufheben **MANUELLE SYNCHRONISATION** **STARTEN** **ANHALTEN**