


Picklisten-Ausgabe mit Stellplatz und Barcode der Artikel (Integrierte Logistik-/Versandlösung in büro+)


Die Ausgabe der Pickliste erfolgt im Bereich: VERKAUF - LOGISTIK - Register: LOGISTIK-VORGÄNGE. Über die Ausgabe im Menüband lässt sich die Pickliste drucken.



Beachten Sie:

Im Bereich: PARAMETER - VORGÄNGE UND ZWISCHENBELEGE - ARTEN muss die Pickliste aktiv geschaltet sein. Das Layout ist nur dann sichtbar, wenn die **Vorgangsart "49 Pickliste"** auch ein aktiviertes **Kennzeichen: "Benutzt"** hat.

Bildhinweis einblenden



Hinweis zum Standard-Layout: (Pickliste)

Über das Standard-Layout der Pickliste werden auch Informationen wie der **Barcode** und der **Stellplatz** ausgegeben (die Stellplatz-Ausgabe auf der Pickliste erfolgt ab Build **6487** und höher).

Auf der Pickliste werden folgende Informationen ausgegeben:

- **Menge:** Menge des zu kommissionierenden Artikels
- **Stellplatz:** zeigt den Lager-Stellplatz; wurde kein Stellplatz angegeben, wird die Lager-Position angezeigt
- **Barcode:** Barcode des zu kommissionierenden Artikels

- **Bezeichnung:** Artikel-Bezeichnung
- **Artikelnummer:** Nummer des Artikels
- **Lager:** Angabe, in welchem Lager sich die zu kommissionierenden Artikel befinden
- **Laufende Nummer:** Bei Sammel-Kommissionierung fortlaufend, z. B. wenn 2 Lieferscheine existieren, welche auf 1 Pickliste kommen, besitzen diese unterschiedliche Laufende Nummern

Pickliste PKL2000042
(Auftragsbezogene Kommissionierung für Logistik-Ausgang)



Diese Pickliste enthält:
RE12000094

Mge	Stellplatz	Barcode	Bezeichnung	ArtikelNr	Lager	Lfd. Nr.
1	A/S1/E1	08250235134603	Wasabi Flakes - extrascharf	A20	(1) Standard Lager	1
3	A/S2/E3	08250235134602	Wasabi Flakes - scharf	A19	(1) Standard Lager	1
27	A/S1/E1	08250235134603	Wasabi Flakes - extrascharf	A20	(1) Standard Lager	1

**Beachten Sie:**

Sollten Sie versehentlich in der Vergangenheit das Standard-Layout "(Pickliste)" selbst verändert haben, prüfen Sie bei der Ausgabe von Stellplätzen, ob die Tabellenspalte für den Stellplatz die korrekte Formel besitzt.

Bildhinweis einblenden

```
If (Exists("VPo.AusStellplatz"),If(VPo.AusStellplatz=' ',VPo.LagAus.Pos,VPo.AusStellplatz), VPo.LagAus.Pos)
```

Druckname + " " + AktVog.BelegNr
StrSubst\$(AktVog.KStratNr,"Systemvorgabe ")

<AktVog.BelegNr.C128>

"Diese Pickliste enthält: "
AktVog.ZugUrsBelegNr

"Mge"	"Stellplatz"	"Barcode"	"Bezeichnung"	"ArtikelNr"	"Lager"	"Lfd"
VPo.Mge	If (Exists("VPo.AusStellplatz"),If(VPo.AusStellplatz=' ',VPo.LagAus.Pos,VPo.AusStellplatz), VPo.LagAus.Pos)	VPo.Art.BarCd	VPo.Bez	VPo.ArtNr	"(" + VPo.AuslagNr + ")".	Str

Tabelleneinhalt

Kopfzeile ☒ Datenzeile ☒ Fußzeile ☒

Zeiledefinition

- [A] VPo.Mge
- [A] If (Exists("VPo.AusStellplatz"),If(VPo.AusStellplatz=' ',VPo.LagAus.Pos,VPo.AusStellplatz), VPo.LagAus.Pos)
- [A] VPo.Art.BarCd
- [A] VPo.Bez
- [A] VPo.ArtNr
- [A] "(" + VPo.AuslagNr + ")".
- [A] Str\$(VPo.UrsLfdBelegNr,0,0)

Tabelle bearbeiten

Daten und Funktionen | Bedingung | Text | Datumsformat | Zahlenformat | Operatoren | Farben

Variablen/Felder:

- > Variablen
- > Felder
- > Benutzervariablen

Funktionen:

Suchbegriff oder Funktionsname

- > Numerische Funktionen
- > Mathematische Funktionen
- > Datumsfunktionen
- > Zeichenkettenfunktionen
- > Projekt- und Druckabhängige Funktionen
- > Diverse Funktionen
- > Aggregatsfunktionen

Einfügen

If (Exists("VPo.AusStellplatz"),If(VPo.AusStellplatz=' ',VPo.LagAus.Pos,VPo.AusStellplatz), VPo.LagAus.Pos)

Tipp: Bearbeiten Sie nicht die Standard-Layouts. Sollten Sie Änderungen an Layouts vornehmen, erstellen Sie vorab eine Kopie zur Bearbeitung. Weitere Informationen finden Sie in unserer Online-Hilfe: [Registerkarte: START](#) - Gruppe: [AUSGABE](#).