

Variablen und Tabellenfelder (TSE)


Kassenbelege nach KassenSichV

Um sicherstellen, dass die ausgegebenen Kassenbelege der rechtlichen Anforderung der [KassenSichV "§ 6 Anforderungen an den Beleg"](#) (Externer Link) entsprechen, wurden die Standard-Vorlagen entsprechend der KassenSichV angepasst.


Fußzeile des Kassenbelegs

The screenshot displays a software application for designing a receipt footer. The interface is divided into several sections:

- Top Toolbar:** Contains icons for file operations (Einfügen, Kopieren, Einfügen), selection (Selektieren), search (Suchen), and layout adjustments (Vergrößern, Verkleinern, Anordnen).
- Projekt (Project) Pane:** Shows a tree structure of objects used in the design, including rectangles and text boxes.
- Eigenschaften (Properties) Pane:** Displays settings for the selected object, specifically under 'Allgemeine Einstellungen' (General Settings).
- Main Design Area:** Shows the layout of the receipt footer. A red box highlights the text area containing the following code-like strings:
 - 'TSE Kassen-ID: ' + Kas.TSEKassenID
 - 'TSE Seriennummer: ' + Kas.TSESerialNo
 - 'Transaktionsnummer: ' + str\$(Kas.TSETransNo,0,0)
 - 'Signatur Start: ' + Kas.TSESignatureST
 - 'Start Transaktion: ' + LocDate\$(Kas.TSELogTimeST) + ' ' + LocTime\$(Kas.TSELogTimeST)
 - 'Signatur Ende: ' + Kas.TSESignatureFT
 - 'Ende Transaktion: ' + LocDate\$(Kas.TSELogTimeFT) + ' ' + LocTime\$(Kas.TSELogTimeFT)
 - 'Signatur Zähler: ' + str\$(Kas.TSESignatureCountFT,0,0)
 - 'Vorgangsdaten: ' + Kas.TSEVorgangsdaten
- Footer Columns:** Below the text area, there are three columns labeled 'FussBankverbindung', 'FussGericht', and 'FussBrief'.
- Bottom Bar:** Includes tabs for 'Layout', 'Layout-Vorschau', and 'Vorschau', and a status bar showing coordinates (158.68, 168.85) and zoom level (249%).



Fußzeile des Kassenzettels



Beachten Sie:

Sollten Sie eigene Layouts im Einsatz haben, müssen Sie diese anpassen anhand von: KassenSichV "§ 6 Anforderungen an den Beleg".

Die nachfolgenden Variablen und Tabellenfelder stehen zur Verfügung:

Bezeichnung	Variable	Tabellenfeld
TSE KassenID	«Kas.TSEKassenID»	[TSEKassenID]

TSE Transaktions-Nummer	«Kas.TSETransNo»	[TSETransNo]
TSE Seriennummer	«Kas.TSESerialNo»	[TSESerialNo]
TSE Log Time (StartTransaction)	«Kas.TSELogTimeST»	[TSELogTimeST]
TSE Signatur	«Kas.TSESignatureST»	[TSESignatureST]
TSE Log Time (FinishedTransaction)	«Kas.TSELogTimeFT»	[TSELogTimeFT]
TSE Signatur (FinishedTransaction)	«Kas.TSESignatureFT»	[TSESignatureFT]
TSE Signatur Zähler (FinishedTransaction)	«Kas.TSESignatureCountFT»	[TSESignatureCountFT]
TSE Vorgangsdaten (ProcessData)	«Kas.TSEVorgangsdaten»	[TSEVorgangsdaten]
TSE Fehler	«Kas.TSEFehler»	[TSEFehler]

Gestalten des Kassenbelegs / Kassenzettels

Informationen zur Gestaltung finden Sie im folgenden Artikeln:

- [Gestalten von Kassenbelegen](#)

Kassenstand-Tabellenansicht um TSE-Felder ergänzen

Über den Gestalter kann die Tabelle für den Kassenstand um die oben erwähnten TSE-Felder ergänzt werden.

Informationen zur Gestaltung der Tabellenansicht finden Sie auf den folgenden Seiten:

- [Tabellenansichten gestalten und Eigenschaften der Tabellenansichten](#)