

# Versand an eine Postfiliale

In diesem Artikel erläutern wir die Einstellungen für den Versand an eine Postfiliale mit dem Frachtführer DPI (Deutsche Post Inland).



**Beachten Sie:**

Hierzu auch die [aktuellen Vorgaben von DHL bezüglich Versand an Postfiliale](#) (externer Link).

## Ausfüllanweisung für Lieferanschrift: Postfiliale

Soll eine Lieferung an eine Postfiliale erfolgen, dann ist es wichtig nachfolgende Felder mit bestimmten Werten zu belegen:

**Feld: "Anrede"** "Frau" oder "Herr"

**Feld: "Straße"** „Postfiliale“

**Feld: "Hausnummer"** Nummer der Postfiliale

**Feld: "Lieferanschrift Name 3"** Postnummer (Die Länge dieser Kundennummer beträgt zwischen 6 und 10 Stellen)

Beispiel eines Versanddatensatzes in microtech büro+:

Empfänger	Ansprechpartner / Verteiler	Selektionen	Gesperrt / Info
<b>Empfänger</b>			
Adressnummer	<input type="text"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="🔍"/> <input type="button" value="⋮"/>		
Name 1 (Anrede)	Herr	z. B. Frau oder Herr <input type="button" value="▼"/>	
Name 2	Max Muster		
Name 3 (Zusatz)	12345678	Postnummer	
Straße	Postfiliale 507	Postfiliale und Nr.	
Land	Deutschland <input type="button" value="▼"/>		
Postleitzahl & Ort	55127 <input type="button" value="▼"/>	Mainz <input type="button" value="▼"/>	

Wurde dies befolgt, kann das Label folgendermaßen aufgebaut ausgedruckt werden:

- Name des Kunden
- Kundennummer (=Postnummer)
- "Postfiliale" + Nummer
- PLZ und Ort

## Zusätzliche Informationen

Laut DHL soll die **Kundennummer (=Postnummer)** bei **Sendungen an Postfilialen im Adresszusatz** angedruckt werden.

**Zusätzlich** kann hier auch die **Postnummer bei Sendungen, die nicht an Postfilialen gehen, angegeben** werden, damit diese eindeutig einem Kundenkonto (bei DHL) zugeordnet werden können.

Dies kann erforderlich sein, damit Kunden alle Pakete problemlos mit der DHL-App verfolgen können, wenn beispielsweise vom Kundenkonto abweichende Lieferanschriften verwendet werden.



#### Info:

- Die Postnummer muss in den EDI-Daten in **Empf\_KdNr** übergeben werden
- Ebenso muss diese auch auf dem Label in der Empfängeradresse angedruckt werden. Dies kann in **Empf\_Adr\_02** oder **Empf\_Adr\_03** erfolgen
- Um diesen Prozess zu automatisieren ist in älteren V-LOG-Versionen eine Anpassung der Workflows in der Product-Plattform notwendig

## Postnummer in Middleware über freies Feld

Die Postfiliale und Postfilialnummer werden beim Abholen eines Vorgangs von der Plattform (Marktplatz bzw. Online-Shop) in die Warenwirtschaft standardmäßig übertragen, sofern sie auch in der Plattform in Straße und Hausnummer hinterlegt sind.



#### Beachten Sie:

Die Postnummer wird jedoch nicht standardmäßig in die Warenwirtschaft übertragen. Diese kann über freie Felder konfiguriert werden.

#### Beispiel:

In Shopware wird die Postnummer über ein Freies Feld ergänzt. Dort sollte die Postnummer in den Adresszusatz 1 hinterlegt werden.

#### Die Konfiguration sollte wie folgt aussehen:

In der microtech Middleware die Konfiguration des Plattform-Profiles öffnen - in unserem Beispiel: SHOPWARE.

In den EINSTELLUNGEN unter SONSTIGE - FREIE FELDER - die Felder nach folgenden Schema miteinander verknüpfen:

#### Bereich: Vorgänge

Felder	Auswählender Wert
Feld Warenwirtschaft	Lieferanschrift Name 3
Feld Shop	s_order_shippingaddress.additional_address_line1