

# Rabatt, Provisionssatz und Roherlös

## Rabatt

Das Rabattfeld (Vorgangserfassung - Register: "Positionen") ist wiederum ein Eingabefeld, welches mit einem eventuell hinterlegten Vorgabewert bei der Berechnung gefüllt wird.

Das Feld lässt nur dann eine Eingabe zu, wenn die Vorgangsadresse und der Artikel als rabattfähig gekennzeichnet sind. Sind diese beiden Einstellungen aktiviert und das Eingabefeld kann dennoch nicht von Ihnen angesprochen werden, so prüfen Sie in den abweichenden Artikeldaten im Register: "**Artikelvorgaben**" der Vorgangsadresse, ob der Artikel in der dortigen Liste eingetragen ist. Ist ein solcher Eintrag vorhanden, so muss auch dieser explizit als rabattfähig gekennzeichnet sein, wenn die Rabattvergabe möglich sein soll.



### Beachten Sie

- Für abweichende Artikeldaten wird das Rabattkennzeichen bei Neuanlage wie folgt vorbelegt: - über das Eingabeformular wird das Rabattkennzeichen gesetzt, wenn der Artikelverkaufspreis der Adressverkaufspreisgruppe rabattfähig ist - über die Vorgangspositionserfassung wird das Rabattkennzeichen gesetzt, wenn die Position rabattfähig ist und ein Rabatt hinterlegt wurde
- Das Feld: "Rabattsatz / Rabattbetrag" innerhalb der Positionserfassung (Vorgang und Kasse) wird bei einer nachträglichen Mengenänderung nicht gelöscht, sofern eine Rabattfähigkeit besteht und im Vorgang bzw. Artikel kein Rabatt (Satz oder Betrag) hinterlegt ist. Für den Fall, dass das Löschen des Rabatts benötigt wird, kann entweder bei der Adresse, im Artikel oder im Vorgang, das jeweilige Rabattfeld mit einer "0,00" vorbelegt werden.

## Provision

Damit eine Eingabe in das Feld: "Provisionssatz" erfolgen kann, muss zum Einen der Artikel provisionsfähig sein und zum Anderen muss im Vorgang im Register: "Adr.-Kennzeichen" ein Vertreter hinterlegt sein.

Bei geeigneter Tabellenansicht kann ein Artikel auch direkt in der Vorgangspositionserfassung als provisionsfähig gekennzeichnet werden.

Falls für den Artikel bei der im Vorgang verwendeten Adresse abweichende Artikeldaten hinterlegt sind, so muss auch hier das Kennzeichen provisionsfähig aktiviert sein.



### Beachten Sie

Für abweichende Artikeldaten wird das Provisionsfähigkennzeichen bei Neuanlage wie folgt vorbelegt: - über das Eingabeformular wird das Provisionsfähigkennzeichen gesetzt, wenn der Artikel provisionsfähig ist - über die Vorgangspositionserfassung wird das Provisionsfähigkennzeichen gesetzt, wenn die Position provisionsfähig ist und eine Provision (auch 0) hinterlegt wurde

## Roherlös

Sie können auch Felder für den Roherlös der Position in die [Tabellenansicht einbinden](#).

Diese Felder dienen jedoch nur der Information, da der Roherlös sich automatisch entsprechend der von Ihnen eingestellten Vorgaben berechnet. Eine Eingabe in diese Felder ist nicht möglich.

Lediglich das Feld: "Einzel-EK (für Roherlös)" kann editiert werden, so dass ein von den Vorgaben abweichender Einkaufspreis für die Vorgangsposition eingegeben werden kann.

## Weitere Themen

- [Rabattbetrag: Eingabe in den Vorgangspositionen](#)
- [Ausweisung des Roherlöses im Vorgang](#)