


Datei aus dem Internet direkt in die Software einladen

Das Einladen der Annahmestellenzertifikate (annahme.agv) erfolgt in der Zertifikatsverwaltung. Diese rufen Sie über Schaltfläche: PARAMETER - SONSTIGE - ZERTIFIKATSVERWALTUNG auf.

Die bestehende Zertifikatsquelle "SV-Meldungen" muss geöffnet werden. Über die Schaltfläche: ZERTIFIKATSVERWALTUNG

 **SV Zertifikate & Übertragungsdaten ändern**

Firmendaten

Eigene Zertifikate

Im Zertifikat eingetragene Firmendaten

Betriebsnummer

22!

Firmenname

micro

Straße

Riege

Postleitzahl / Ort

55543

Bad Kreuznach

☐ abweichende Rechnungsanschrift

Im Zertifikat eingetragener Ansprechpartner

☒ Herr ☐ Frau

Ansprechpartner

Korn

Telefon

+49 6

Fax

+49 6


E-Mail


kdi


Sie sind ...


☒ Arbeitgeber

☐ Steuerberater, Rechenzentrum, etc.

 Hilfe

 **Zertifikats-Verwaltung**

 **OK**

 **Abbrechen**

erreichen Sie das Fenster "Was möchten Sie tun:"

Was möchten Sie tun:

Aufgaben

☐ Eine Zertifizierungsanfrage zum Erstellen eines Zertifikats für die Übertragung von DEÜV-Meldungen versenden

☒ Eine Zertifizierungsantwort einlesen

☐ Ihr Zertifikats-Kennwort ändern

Hier wählen Sie die Aufgabe "Eine Zertifikatsantwort einlesen".

Im nächsten Fenster steht Ihnen die Schaltfläche: VOM INTERNET EINLADEN zur Verfügung.

Zertifizierungsantwort und Zertifikate einlesen

Zertifizierungsantwort (z.B 12345678.p7c)

Dateiname

 Vom Internet einladen

Information

 Sie können auch die Datei statt von der E-Mail einzuladen, direkt von der Trustcenter Seite herunterladen. Klicken Sie dafür auf die obere Schaltfläche.

Durch Betätigung der Schaltfläche: VOM INTERNET EINLADEN wird automatisch ein Pfad im Feld: "Dateiname" eingetragen, welcher nicht geändert werden darf.

Über die Schaltfläche: WEITER erhalten Sie eine Zusammenfassung.

Mittels Schaltfläche: FERTIGSTELLEN werden die Daten eingeladen und ein Protokoll wird erstellt.

Verlassen Sie nach Durchsicht des Protokolls die Zertifikatsquelle mit "OK" und den Bereich der Parameter mittels "SPEICHERN & SCHLIEßEN".

Anschließend können die Beitragsnachweise und SV-Meldungen in gewohnter Art und Weise übermittelt werden.



Beachten Sie:

Die Annahmestellen (annahme.agv) sind direkt in microtech büro+ hinterlegt und müssen nicht eingelesen werden. Aktualisierungen erhalten Sie mittels Update.