

# Regel-Anweisungsart: Feldzuweisungen



Über die Regel-Anweisungsart "Feldzuweisungen" lassen sich Felder über eine Regel mit Werten belegen.

Regelanweisungs-Datensatz neu erfassen

Erfassung

Hilfe

Quick (Neu)

Speichern & schließen

Verwerfen

Ändern

Löschen

Weitere

Neu

AB1

Ändern

Löschen

Weitere

Neu

Einfügen

Ausschneiden

Kopieren

Löschen

Text

Anweisungsart

Feldzuweisungen

Anweisung soll ausgeführt werden

Bezeichnung

Feldzuweisungen

Anweisung

Info

Zuweisungen

Feld	Art der Feldzuweisung	Vorgabewert

Kennzeichen

☐

 Nach Ausführen dieser Anweisung, keine weiteren Regelanweisungen auswerten

☐

 Nach Ausführen dieser Anweisung, keine weiteren Regeln auswerten

## Bereich: ZUWEISUNGEN

### Feld

Wählen Sie aus, welches Feld oder Kennzeichen bearbeitet werden soll. Die möglichen Felder lassen sich über das Drop-Down-Menü auswählen.

Zuweisungen

Feld	Art der Feldzuweisung	Vorgabewert
Vorgabe für Varianten der Artikelausprägung	Feldwert mit Vorgabewert füllen	1

Artikelnummer [ArtNr]

Suchbegriff [SuchBeg]

Art des Artikels [ArtikelArt]

Artikel mit Varianten Kennzeichen [VariantenKz]

Vorgabe für Varianten der Artikelausprägung 1 [VgbAusPVar1]

Vorgabe für Varianten der Artikelausprägung 2 [VgbAusPVar2]

Variantenrabatt über alle Varianten mit Preisdefinition des Hauptartikels Kennzeichen [VarRabKz]

Ist Variante von Artikelnummer [ArtNrAMV]

Layout für Varianteninfo [VarInfoLay]

Variante für Artikelausprägung 1 [ArtAusPVar1]

Variante für Artikelausprägung 2 [ArtAusPVar2]

Varianten Flags [VarFlags]

### Art der Feldzuweisung

Es stehen folgende Optionen zur Auswahl:

- **Feldwert löschen:** Der Inhalt eines Feldes wird gelöscht
- **Feldwert mit Vorgabewert füllen:** Legen Sie einen Wert fest, der in ein Feld geschrieben werden soll - ebenfalls ist eine Aktivierung / Deaktivierung eines Kennzeichens möglich
- **Feldwert über Formel füllen:** Über den Feldeditor wird gesteuert, was in das Feld geschrieben werden soll

Art der Feldzuweisung	
Feldwert mit Vorgabewert füllen	▼
Feldwert löschen	
Feldwert mit Vorgabewert füllen	
Feldwert über Formel füllen	

## Vorgabewert

Je nach gewähltem Feld, gibt es verschiedene Möglichkeiten:

- Bei einem Kennzeichen kann über den Wert "1" bzw. "0" vorgegeben werden, ob das Kennzeichen aktiviert bzw. deaktiviert wird (z. B. "gebucht" / "versendet", etc.)
- Der Feldwert kann mit einem Vorgabewert gefüllt werden, beispielsweise wenn einem Shopsystem ein Status übergeben werden soll: [Shopware 6 - Vorgänge - Statusprotokoll-Übertragung an Shopsystem](#)
- Der Feldwert kann mit einem Vorgabewert gefüllt werden, wenn eine Formel-Auswertung zum Beispiel einen Kunden als Vielbesteller erkennt und dann ein Selektionsfeld mit dieser Information befüllt wird
- usw.

## Beispiel 1: Ein Kennzeichen soll gesetzt werden

Über die Feldzuweisung lässt sich ein Kennzeichen aktivieren bzw. deaktivieren.

Feld	Art der Feldzuweisung	Vorgabewert
Selektion 1 [Sel1]	Feldwert mit Vorgabewert füllen	1

## Beispiel 2: Bestimmte Wert sollen nach dem Wandeln in Felder geschrieben werden

So kann z. B. im E-Commerce-Bereich einer Shop-Plattform / einem Marktplatz ein Status-Protokoll erstellt und ein Status übergeben werden, vgl.: [Nach dem Wandeln von Vorgängen \(mit Plattformnummer\)](#). Die entsprechenden Zuweisungen werden vorgenommen und über den Regel-Datensatz und die Anweisung ausgeführt, sofern die Bedingung eintrifft (im Beispiel: Nach dem Wandeln von Vorgängen mit Plattformnummer).

Regel-Datensatz neu erfassen

Erfassung

Hilfe

Speichern & schließen

Quick (Neu)

Verwerfen

Neu

Ändern

Löschen

Weitere

Einfügen

Aktionen

Anweisungen

Zwisch

Nummer

3

☒ Regel kann benutzt werden

Bezeichnung

Nach dem Wandeln von Vorgängen (mit Plattformnummer)

Berechtigungsgruppe

(Nicht zugeordnet)

Regel

Info

Auswertungsposition im Programm (Wo / Wann)

Auswertungsposition

Nach dem Wandeln von Vorgängen (mit Plattformnummer)

Bedingungen (Wenn)

☒ Immer ausführen

☐ Nach dem Ausführen, k

Anweisungen (Dann)

Ausf.

Bezeichnung

☒ Datensatz immer neu erstellen

Regelanweisungs-Datensatz ändern

Erfassung

Hilfe

Speichern & schließen

Quick

Verwerfen

Neu

Ändern

Löschen

Weitere

Einfügen

Aktionen

Zuweisungen

Zwischenablage

Text

Anweisungsart

Datensatz immer neu erstellen

☒ Anweisung soll ausgeführt werden

Bezeichnung

Datensatz immer neu erstellen

Anweisung

Info

Tabelle

Tabelle

Status-Protokoll

Zuweisungen bei Neuanlage

Feld	Art der Feldzuweisung	Vorgabewert
Art des Status [StsArt]	Feldwert mit Vorgabewert füllen	fulfillment
Wert des Status [StsWert]	Feldwert mit Vorgabewert füllen	complete

Kennzeichen

☐ Nach Ausführen dieser Anweisung, keine weiteren Regelanweisungen auswerten

☐ Nach Ausführen dieser Anweisung, keine weiteren Regeln auswerten