

Arbeitsplätze

Arbeitsplatz Einstellungen

In dem Bereich "Arbeitsplatz Einstellungen" legen Sie folgende Werte für die Lagerverwaltung der Middleware fest:

- Arbeitsplatz
- Ausgabe-Layout
- Drucken
- Gewicht
- Farben für Boxen-Zuordnung

MICROTECH
KAUFMÄNNISCHE SOFTWARE

The screenshot shows the Microtech software interface. The top navigation bar includes 'Lagerverwaltung', 'Überwachung und Steuerung', 'Protokolle', and 'Einstellungen' (highlighted with a red box). The left sidebar shows a tree view with 'Allgemein', 'Arbeitsplätze' (highlighted with a red box), 'MiddlewareService', 'WebApp', and 'Stellplätze und Barcodes'. A '+ Arbeitsplatz hinzufügen' button is located below 'WebApp'. The main content area is titled 'ARBEITSPLATZ EINSTELLUNGEN' and contains five settings: 'ARBEITSPLATZ', 'AUSGABE-LAYOUT', 'DRUCKEN', 'GEWICHT', and 'FARBEN FÜR BOXEN-ZUORDNUNG'.



Beachten Sie:



Die bereits vorhandenen Arbeitsplätze: "MiddlewareService" und "WebApp" sind wichtig für interne Kommunikationen und Abläufe und können nicht gelöscht werden.

Zum Beispiel: "Sofern für den eingeloggten User kein Arbeitsplatz definiert ist, ist dies der Fallback für den Nachdruck der Pickliste."

Arbeitsplatz

ARBEITSPLATZ EINSTELLUNGEN

ARBEITSPLATZ

Arbeitsplatz-Bezeichnung

Middleware-Benutzername

Windows-Computername



☐

Aktiv

☐

Beim Warenausgang an diesem Arbeitsplatz das Ändern der Versandart erlauben

Bezeichnung	Hinterlegung / Auswahlmöglichkeit
Arbeitsplatz-Bezeichnung	<p>Der Name für die Arbeitsplatz-Bezeichnung ist frei definierbar. Geben Sie ihren Arbeitsplätzen einen für alle gut nachvollziehbaren Namen.</p> <p>Das kann zum Beispiel eine simple Aufzählung sein, wie "Lagerplatz 1", "Lagerplatz 2", etc. - der Name für den Lagerplatz kann aber auch beispielsweise nach dem Zweck des Lagerplatzes bestimmt werden, zum Beispiel "Lagerplatz für zerbrechliche Waren", "Lagerplatz für verderbliche Waren", etc.</p>
Middleware-Benutzername	<p>An dieser Stelle kann der Name eines Benutzers der Middleware eingegeben werden. Dieses Feld kann aber auch leer gelassen werden, wenn der Windows-Computername gefüllt ist. Auf diese Weise können unterschiedliche Middleware-Benutzer auf dem entsprechenden Windows-Computer (Arbeitsplatz) arbeiten.</p>

Windows-Computername	<p>In diesem Feld muss der entsprechende Computername des betroffenen Arbeitsplatzes angegeben werden.</p> <div data-bbox="321 197 1386 867"> <p> Tipp: Den Namen finden Sie im Betriebssystem unter WINDOWS - SYSTEMSTEUERUNG - SYSTEM - Computername.</p>  </div>
Kennzeichen: Aktiv	Deaktiviert bzw. aktiviert den Arbeitsplatz für die Lagerverwaltung.
Kennzeichen: Beim Warenausgang an diesem Arbeitsplatz das Ändern der Versandart erlauben	An dieser Stelle wird festgelegt, ob in der Lagerverwaltung (LagerUI) die Versandart von dem Anwender verändert werden kann.

Ausgabe-Layout

ARBEITSPLATZ EINSTELLUNGEN

ARBEITSPLATZ ▲

AUSGABE-LAYOUT ▼


Wählen Sie das Ausgabe-Layout aus der Warenwirtschaft für diesen Arbeitsplatz in Abhängigkeit der Vorgangsart

Vorgangsart	Drucklayout

NEU
ÄNDERN
ENTFERNEN

In diesem Bereich legen Sie fest, welches Drucklayout aus der Warenwirtschaft für die entsprechende Vorgangsart herangezogen werden soll.

Die Lagersoftware greift hierzu auf Ihre Layouts in büro+/ERP-complete zurück. Auf diese Weise können Sie auch Ihre individuelle Bedürfnisse mit den bekannten Mitteln der Software darstellen.

**Beachten Sie:**

Folgende allgemeine Vorgaben in den Einstellungen für Layouts gelten in Bezug auf die Middleware:

- Keine Abfrage-Pins dürfen in dem Layout aktiv sein
- Keine Abfrage-Kennzeichen dürfen in dem Layout aktiv sein
- Auf dem Middleware-Server muss in der Warenwirtschaft unter DATEI - INFORMATIONEN - EINSTELLUNGEN - SYSTEMEINSTELLUNGEN - erstes Register - ERWEITERTE EINSTELLUNGEN - DRUCKER UND FAX - das Kennzeichen: "Auf diesem Arbeitsplatz sollen alle Benutzer die gleiche Druckerkonfiguration benutzen" aktiv sein

Drucken

ARBEITSPLATZ EINSTELLUNGEN

ARBEITSPLATZ

AUSGABE-LAYOUT

DRUCKEN

Drucker für Picklisten

Drucker für Artikel-Etiketten

Drucker für Versand-Etiketten

Versandart


Druckername

NEU

ÄNDERN

ENTFERNEN

Bezeichnung	Hinterlegung / Auswahlmöglichkeit
Drucker für Picklisten	<div>Drucker für die Pickliste, wenn in dem Picklistenprofil der Drucker nicht konfiguriert ist</div> <div><div></div><div>Tipp: Sie können das Layout mit folgender Hilfe: Picklisten Layout (angepasst) anpassen.</div></div>
Drucker für Artikel-Etiketten	<div>Drucker für die Artikel-Etiketten, welche in der Lagerverwaltung (LagerUI) gedruckt werden können (nach einer Parametrisierung)</div> <div><div></div><div>Tipp: Sie können das Layout mit folgender Hilfe: Artikel-Etikett (angepasst) anpassen.</div></div>

Drucker für Versand-Etiketten	<p>Drucker für die Versand-Etiketten, welche nach Abschluss der Vorgänge in der Lagerverwaltung verwendet werden.</p> <div data-bbox="406 184 1482 363">  Beachten Sie: Die Drucker "PRT1" bis "PRT50" dienen als zusätzliche Pflichtangabe hinsichtlich der Kommunikation mit der V-LOG Schnittstelle. Dadurch wird nur der Wert "PRT1" an V-LOG übergeben, die Druckerzuordnung erfolgt dann anhand des Wertes in V-LOG selbst. </div>
--------------------------------------	--

Zusätzlich kann in diesem Bereich definiert werden, welche Drucker bei bestimmten Versandarten angesprochen werden sollen.



Beachten Sie:

Es stehen nur Drucker in der Auswahl zur Verfügung, welche auf dem Server (dort wo die Middleware installiert ist) unter Windows entsprechend konfiguriert und installiert sind.

Gewicht

- Kennzeichen: "An diesem Arbeitsplatz das errechnete Gewicht des Paketes anzeigen"
- Kennzeichen: "Beim Warenausgang an diesem Arbeitsplatz das Paketgewicht manuell eingeben"
- Kennzeichen: "Beim Warenausgang an diesem Arbeitsplatz das Paketgewicht elektronisch von einer Waage abfragen"
 - Hersteller der Waage (Kern, Bizerba, Lantronix)
 - Server-COM-Port der Waage (COM1 bis COM50)



Beachten Sie:

- Beim Kauf einer Waage, bitte zuerst die [Hardware-Empfehlungen](#) aufmerksam durchlesen.
- Die Waage muss dafür bereits ans System angeschlossen worden sein. Der COM-Port muss mittels Mapping (dies erfolgt nicht durch uns, sondern durch diverse Fremdprogramme) verknüpft werden, sonst erhalten Sie beim Wiegen am Client die Fehlermeldung: "COM123 konnte nicht gefunden werden."
- Wenn der COM-Port der Waage nicht in der COM-Port-Liste von Windows auftaucht. Dann muss die Version der Software installiert werden, die mit der verwendeten Windowsversion kompatibel ist.

Farben für Boxen-Zuordnung

In diesem Bereich kann für die Kommissionierung: [Boxen-Zuordnung](#), entsprechende Farben und Bezeichner angelegt werden.

ARBEITSPLATZ EINSTELLUNGEN

ARBEITSPLATZ

AUSGABE-LAYOUT

DRUCKEN

GEWICHT

FARBEN FÜR BOXEN-ZUORDNUNG

Name

Farbe

NEU

ÄNDERN

ENTFERNEN

Beispiel:

ARBEITSPLATZ EINSTELLUNGEN

ARBEITSPLATZ

AUSGABE-LAYOUT

DRUCKEN

GEWICHT

FARBEN FÜR BOXEN-ZUORDNUNG

Name

Farbe

NEU

ÄNDERN

ENTFERNEN

Name: Rot

#c82506

PALETTE

RAD

VERLAUF

ABBRECHEN

AUSWÄHLEN

Lagerarbeitsplätze installieren und aktualisieren

Wie Sie bei einer neuen Version der Middleware ein Update an den Arbeitsplätzen im Lager durchführen, finden Sie unter [Aktualisieren von Lagerarbeitsplätzen](#).